

- [概要](#)
- [Analyst10.3 動作要件](#)
- [Analyst10.3 インストーラ](#)
- [Analyst10.3 新規インストール手順](#)

概要

Spotfire Analyst 10.3の動作要件とインストール手順について説明します。

Analyst10.3 動作要件

Analyst10.3 の動作要件は大きく以下の2つになります。

- Analyst 10.3 の動作には「Microsoft .NET Framework 4.5.x / 4.6.x /4.7.x」が必要となります。

.NET Framework 4.5.2 以上が推奨です。

新規インストールにおいては、インストーラが .NET Framework のチェックを行い、インストールされていない場合には .NET Framework 4.5.2 のインストールを実行します。

既存のAnalystからアップデートを行う場合、別途手動でのインストールが必要となります。

- Analyst 10.3 の動作要件として、localhost と通信できる必要があります。

IE設定内でProxyや自動構成スクリプト（PAC）などをお使いの場合、『ローカルアドレスにはプロキシサーバーを使用しない』オプションを有効にするなど、localhost との通信が行えるよう設定の確認・変更をお願いします。

Analyst10.3 インストーラ

Ver10.3では、Analyst 用に 2 種類のインストーラが用意されています。

本資料では、共用版のAnalystである `TIB_sfire-analyst_10.3.x_shared_computer_win.zip` のインストールについて説明します。

- `TIB_sfire-analyst_10.3.x_shared_computer_win.zip`

- Analyst が「C:¥Program Files (x86)¥TIBCO」内にインストールされます。
- 端末を利用するユーザー間で Analyst アプリケーション（exeファイル）が共用されます。
- 従来の（Ver7.11以前の）Analyst インストーラに相当します。

- `TIB_sfire-analyst_10.3.x_single_user_win.zip`

- Analyst が「C:¥Users¥¥¥AppData¥Local¥TIBCO」内にインストールされます。
- 利用ユーザーごとにインストールを実行する必要があります。
- 端末にログインするユーザーアカウントごとに個別のAnalyst アプリケーション（exeファイル）が参照されます。これにより、ユーザー単位でのパッケージ管理が可能となります。


Analyst10.3 新規インストール手順

TIB_sfired-analyst_10.3.x_shared_computer_win.zip 内の setup-shared-computer-10.3.x.exe を実行します。


以下のインストーラを展開して実行します。

¥TIB_sfired-analyst_10.3.x_shared_computer_win¥Products¥TIBCO Spotfire Installer

Next をクリックします。



Next をクリックします。




Server URL:

Spotfire Server構築.pdfのP6で登録した、Spotfire Serverが使用するTCPポート番号を指定して、**Next** をクリックします。


Spotfire Server構築.pdfに沿った場合、以下になります。

http://localhost:80/




※画像は7080で構築した際のものです。

Install をクリックします。




Finish をクリックします。



起動後、ユーザー名とパスワードを入力し、Server URLを選択して、**LOG IN** をクリックします。


Spotfire Analyst 10.3 を実行してTSS10.3サーバーにログインすると、サーバー内にDeployされている最新Packageが自動でダウンロードされます。

Ver10.3以前のAnalyst を使用している場合でも、Ver10.3サーバーにログインすることで、AnalystをVer10.3にアップデートできます。




※サーバー内に新しいパッケージがDeployされた場合、アップデート確認ウィンドウが表示されます。

Install Now でクライアントPCにパッケージがダウンロードされ、インストールが自動で行われます。



View details からインストールされるパッケージが確認できます。



※Analyst 起動時にログイン情報を入力できない場合、入力したSpotfire Server URLが間違っていた可能性があります。

Manage servers... をクリックします。



TIBCO® Spotfire®
Version: TIBCO® Spotfire® Analyst 10.3.1 LTS R174664

Click 'Manage servers' to add a server to log in to.

Log in to TIBCO Spotfire

Username

Password


[Help](#) [Manage servers...](#)

☐ Save my login information

WORK OFFLINE [LOG IN](#) CANCEL

Server URLを設定して下さい。

Available TIBCO Spotfire servers のリストにURLが見つからない場合、サーバーへのログインができません。



TIBCO® Spotfire®
Version: TIBCO® Spotfire® Analyst 10.3.1 LTS R174664

Manage servers

Available TIBCO Spotfire servers


[Add...](#)
[Edit...](#)
[Delete](#)

Server details

[Help](#) [OK](#) CANCEL

Spotfire Server のURLを設定します。

Server display name に任意の表示名を設定できます。表示名を設定しない場合、URLが使われます。




Add Server

TIBCO Spotfire server address:

Server display name:

[Help](#) [OK](#) [Cancel](#)

追加設定したServerが見つかると、リストに追加されます。



ユーザー名とパスワードを入力して、 **LOG IN** をクリックします。

