

設定値 (設定変更時)

項目	設定値
<b>機能の選択</b>	
<b>インスタンス機能</b>	
データベース エンジン サービス	選択済
SQL Server レプリケーション	選択済
Machine Learning Services 及び 言語の拡張	選択済
検索のためのフルテキスト抽出とセマンティック抽出	選択済
Data Quality Services	選択済
外部データ用PolyBase クエリ サービス	未選択
Analysis Services	未選択
<b>共有機能</b>	
Data Quality Client	選択済
Integration Services	選択済
Scale Out ワーカー	選択済
インスタンス ルート ディレクトリ	C:\Program Files\Microsoft SQL Server\
共有機能 ディレクトリ	C:\Program Files\Microsoft SQL Server\
共有機能 ディレクトリ(x64)	C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\
<b>インスタンスの構成</b>	
Instance	[初回起動時に指定可能]
インスタンス ID	[Instanceと同一の値が設定される]
<b>サーバーの構成</b>	
<b>サービスアカウント</b>	
Service: SQL Server エージェント	
Account Name	NT Service\SQLAgent\$(Instance)
Startup Type	手動
Service: SQL Server データベース エンジン	
Account Name	NT Service\MSSQL\$(Instance)
Startup Type	自動
Service: SQL Server Analysis Services	
Account Name	NT Service\MSOLAPService\$(Instance)
Startup Type	自動
Service: SQL Server Integration Services 16.0	
Account Name	NT Service\MsDtsServer160
Startup Type	自動
Service: SQL Server Integration Services Scale Out Worker 16.0	
Account Name	NT Service\SSISScaleOutWorker160
Startup Type	自動
Service: SQL Server スタート ノード	
Account Name	NT Service\MSSQLLaunchpad
Startup Type	自動
Service: SQL フルテキスト フィルター デモンランチャー	
Account Name	NT Service\MSSQLFDLauncher
Startup Type	手動
Service: SQL Server Browser	
Account Name	NT AUTHORITY\LOCAL SERVICE
Startup Type	無効
SQL Server データベース エンジン サービスにボリューム メンテナンス タスクを実行する特権を付与する	選択
<b>照合順序</b>	
データベース エンジン	SQL 照合順序 [初回起動時にリストから選択可能]
Analysis Services	照合順序 Latin1_General_CI_AS (英語版オフィシャルテンプレートを選択した場合) Japanese_CI_AS (日本語版オフィシャルテンプレートを選択した場合)
<b>データベース エンジンの構成</b>	
<b>サーバーの構成</b>	
認証モード	混合モード
SQL Server 管理者の指定	Administrator
<b>データディレクトリ</b>	
データ ルート ディレクトリ	C:\Program Files\Microsoft SQL Server\
システム データベース ディレクトリ	C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL16\$(Instance)\MSSQL\data
ユーザー データベース ディレクトリ	C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL16\$(Instance)\MSSQL\data
ユーザー データベース ログ ディレクトリ	C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL16\$(Instance)\MSSQL\data
バックアップ ディレクトリ	C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL16\$(Instance)\MSSQL\Backup
<b>TempDB</b>	
Tem	
ファイルの数	1
初期サイズ(MB)	8
自動拡張(MB)	64
データ ディレクトリ	C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL16\$(Instance)\MSSQL\data
Tem	
初期サイズ(MB)	8
自動拡張(MB)	64
ログ ディレクトリ	C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL16\$(Instance)\MSSQL\data
<b>MaxDOP</b>	
並列処理の最大回数	1
<b>メモリ</b>	
インスタンス ルート ディレクトリのメモリ範囲の構成	
最小サーバースページ(MB)	0
最大サーバースページ(MB)	2,147,483,647
<b>FILESTREAM</b>	
Transact-SQL アクセスに対してFILESTREAMを有効にする	無効
<b>Analysis Services の 構成</b>	
<b>サーバーの構成の構成</b>	
サーバー モード	[初回起動時に「表示モード」が「多次元およびデータマイニングモード」から選択可能]
Analysis Services の管理権限を持つユーザーを指定します	Administrator
<b>データディレクトリ ディレクトリ</b>	
データ ディレクトリ	C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSAS16\$(Instance)\OLAP\data
ログ ファイル ディレクトリ	C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSAS16\$(Instance)\OLAP\Log
一時ディレクトリ	C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSAS16\$(Instance)\OLAP\Temp
バックアップ ディレクトリ	C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSAS16\$(Instance)\OLAP\Backup
<b>Integration Services Scal Out の構成 - ワーカーノード</b>	
ワーカーノードが接続する必要があるマスター ノード エンドポイントを指定します	-
対象マシンで信頼するマスター ノードのSSL証明書を構成します	-

※ \$(Instance) は任意で指定したインスタンス名が入ります。