APIデフォルト拒否_IAM設定変更について

SDPFのAPIに関するサービス仕様を下記の通り変更いたします。 サービス仕様の変更に伴い、APIの権限設定の変更をお願いいたします。

■仕様変更内容

変更前:サービス開始時の初期設定では登録されているユーザはAPI操作が全て可能な状態になっております。 API操作を制限されたい場合には、IAM機能にて設定頂く事が可能です。

変更後:サービス開始時の初期設定では登録されているユーザも含めてAPI操作は全て不可能な状態となります。 API操作を許可されたい場合には、IAM機能にて設定頂く事が可能です。 なお、一部API経由で操作できずポータル経由でのみ操作可能となる機能がございます。

■今後のスケジュール

- ~9/26までに、ご利用開始のお客様
 - ~11/9 お客さまにてAPI権限設定の変更を実施
 - 11/10 弊社にて上記仕様変更を実施

9/27以降にて、ご利用開始のお客様

9/27 21時以降で変更の適用を行い、上記仕様にてサービスを提供させて頂きます。

IAMデフォルトロール設定変更(IAM機能について)

Smart Data Platformでは、各種APIの実行権限を制御する機能を提供します。本機能を利用することでユーザーのAPIアクセスを様々な条件で制御することができます。 以下のような、ユーザー、IAM(Identity and Access Management)グループ、IAMロールという3つの要素によって、権限の制御を実現します。

項目	説明
ユーザー	Smart Data Platform契約に属する個々のユーザー(管理ユーザー、または一般ユーザー)
IAM□−JL	利用を許可するAPIやAPIを実行する条件をホワイトリスト形式で定義したもの 1つのIAMロールの中には複数の許可APIを設定できる
IAMグループ	IAMロールをグルーピングしたもの ユーザーとIAMロールとの紐づける役割を果たす

以下の図のように、ユーザーは複数のIAMグループに所属することができ、IAMグループは1または複数のIAMロールによって定義されます。



IAMデフォルトロール設定変更(サービス仕様の変更)

■サービス仕様の変更前

・契約の作成時点では、デフォルトIAMグループとデフォルトIAMロールがシステムにより作成され、作成直後の全てのユーザーはデフォルトIAMグループに紐付け ・デフォルトIAMロールは全てのAPIアクセスに実行可能と定義され、デフォルトIAMグループに紐づけ

⇒初期設定では全てのユーザーはそのユーザー種別の中で実行可能な全てのAPIアクセスの実行権限を有する



■サービス仕様の変更後

・契約の作成時点では、デフォルトIAMグループとデフォルトIAMロールがシステムにより作成され、作成直後の全てのユーザーはデフォルトIAMグループに紐付け(変更なし) ・デフォルトIAMロールは全てのAPIアクセスに実行不可と定義され、デフォルトIAMグループに

⇒初期設定では全てのユーザーは全てのAPIアクセスが実行不可となります。(変更あり)



<参考>

・サービス仕様の変更はポータル経由での操作に影響なし

・サービス仕様の変更後、SDPFクラウド/サーバーやFlexible InterConnectをコマンドラインから操作するEnterpise Cloud CLI/CLI for Flexible InterConnectの利用も不可

IAMデフォルトロール設定変更(お客様の設定) <1/2>

サービス仕様の変更は、APIアクセスのみ影響するため、APIをご利用されないお客様はご対処が不要です APIをご利用されるお客様は下記の対応が必要となります

■お客様へのお願い事項(API経由で操作を行うユーザーの種類によって対処方法が分かれます) パターン1:管理ユーザー/一般ユーザーの場合 ※ユーザーの種類については5.を参照ください パターン2:契約代表ユーザーの場合 ※ユーザーの種類については5.を参照ください

<パターン1:管理/一般ユーザーの場合>

[手順概要]

- ① 実行を許可するAPIの種類を記載したIAMロールを作成(下記イメージ図では全てのAPIの実行を許可。お客様毎に適切な設定が必要)
- ② APIをご利用したい端末の送信元IPアドレスを記載したIAMロールを作成(下記イメージ図では、A.A.A.A/32及びB.B.B.B/32からのアクセスを許可)
- ③ 今回のAPIの権限変更を行うためのIAMグループを作成
- ④ ③にて作成したIAMグループに①及び②にて作成したIAMロールを紐づけ
- ⑤ API実行を許可する管理/一般ユーザーを ③にて作成したIAMグループに紐づけ
- ⑥ API実行を許可する管理/一般ユーザーをデフォルトIAMグループより削除



IAMデフォルトロール設定変更(お客様の設定) <2/2>

<パターン2:契約代表ユーザーの場合>

契約代表ユーザーはデフォルトIAMグループ以外と紐づける事ができないため、新たに管理ユーザを作成し、契約代表ユーザーにて実行していたAPIは 新規に作成した管理ユーザーでの実行が必要

[手順概要]

① 新たに一般ユーザーを作成

② 一般ユーザーを管理ユーザに変更(なお、APIアクセスにおいて管理者権限が不要な場合は、②の手順をスキップ頂いても構いません)
 ③ ②で作成した管理ユーザに対して、パターン1と同様の対処を実施

[制約事項]

許可機能及び契約代表ユーザー変更機能は契約代表ユーザーのみが実行可能なため、ポータル経由でのみ実行可能

よくあるご質問

APIとは何ですか?	「API」とは、「Application Programming Interface」の頭文字です。SDPFサービスが有する機能の 一部を、外部のさまざまなソフトウェアから呼び出して利用できるようにしたインターフェース(接続するための 仕組み)のことです。
API鍵・秘密鍵とは何ですか?	API経由でSDPFの機能を利用する際に利用するID(API鍵)とパスワード(API秘密鍵)にあたるものです。
APIを利用していないのですが、何か影響はありますか?	APIを利用していなければサービス利用上の変更はございません。API関連のセキュリティは強化されます。
社内システム対応が間に合わないため、仕様変更を延期しても らうことは可能ですか?	申し訳ございません、サービス全体での仕様変更であることから延期は難しく、ご案内から仕様変更までの 約2か月間でご準備をよろしくお願い申し上げます。
API関連のセキュリティが強化されるが、API鍵の更新を今後も 定期的にやる意味はあるのか?	今回の仕様変更と併せて定期的な鍵の更新を実施頂くことで、よりセキュリティの強化につながるため定期 的な更新を推奨しております。
API利用しているので、ホワイトリストに入れるべき送信元IPアド レスを教えてほしい	申し訳ございません、お客さま側のシステムに登録されている情報になるため、ご利用されているお客さま社 内、またはシステムを構築されたSIベンダ等にご確認ください。
APIを使ってないので、セキュリティのことを考えてすぐに仕様変更 してほしい	契約ユーザー/一般ユーザーについては、お客さま側でIAMグループ/ロール設定を厳しくすることが対処可能 です。 契約代表ユーザーについては、仕様上、IAM設定ができません。API秘密鍵の変更等でセキュリティ強化 可能と考えておりますので、まずはこの対応を実施頂き、変更完了までお待ちください。
ホワイトリスト設定が間に合わない。自社分のみ仕様変更を延 期してほしい	申し訳ございません、サービス全体での仕様変更であることから延期は難しく、ご案内から仕様変更までの 約2か月間でご準備をよろしくお願い申し上げます。
今はAPIを使っていないので何もしないが、今後利用予定がある。 仕様変更後にAPIは利用可能か?その場合どうすればよいか?	利用可能です。ご利用の際に必要なIAM設定(IAMロール/IAMグループ)をお願い致します。
固定IPが無く、アクセス元IPアドレスの特定ができない場合、どう すればよいか?	お客さまのご利用や運用体系上、弊社からの提案構成がどうしても取れない場合においては、新規にIAM ロール設定IPアドレスを全て通す設定にした上で出来る限り権限とユーザー数を絞り、定期的なAPI鍵交 換するなどの対策を実施ください。

【参考】詳細情報

詳細な機能説明は下記のSDPF Knowledge Center(<u>https://sdpf.ntt.com</u>)をご参照ください

-API権限管理機能/IAM機能

お使いになる前に -> 管理機能について -> 詳細情報 -> API権限管理

-Enterprise Cloud CLI

<u> すべてのメニューを見る -> その他ドキュメント Enterprise Cloud CLI / SDK</u>

-CLI for Flexible InterConnect

<u> すべてのメニューを見る -> ネットワーク Flexible InterConnect -> チュートリアル -> 8.ツール 8.1 CLI</u>

-ユーザー管理/ユーザーの種類

お使いになる前に -> 管理機能について -> 詳細情報 -> ユーザー管理

-IAMの操作方法

<u>お使いになる前に -> 管理機能について -> チュートリアル -> Smart Data Platform IAMのご利用方法 API権限管理機能のご利用方法</u>

-ユーザ種類の変更方法

お使いになる前に -> 管理機能について -> チュートリアル -> Smart Data Platform IAMのご利用方法 ユーザー種別変更機能のご利用方法

-許可機能

お使いになる前に -> 管理機能について -> 詳細情報 -> 許可機能

-契約代表ユーザー変更機能

お使いになる前に -> 管理機能について -> 詳細情報 -> 契約代表ユーザーの変更

【参考】ユーザーの種類

ユーザーの種類

Smart Data Platformサービスを契約いただくと、その契約に紐づく1つのユーザーが作成されます。この最初のユーザーを契約代表ユーザーと呼び、契約に対して1つのみ存在する特別なユーザーです。 具体的には、最初にSmart Data Platformにアクセスし、契約サインアップを実行したユーザーがその契約の契約代表ユーザーとなります。

またSmart Data Platformではユーザーの種別として、管理ユーザーと一般ユーザーの2種類のユーザーがあります。

管理ユーザーはワークスペース管理やAPI権限管理、料金管理などの管理機能へアクセスすることができます。一般ユーザーは管理機能へのアクセスはできません。

契約代表ユーザーは全ての管理権限を持つため、同時に管理ユーザーでもある事になります。契約作成直後は契約代表ユーザーだけが管理ユーザーとして管理機能へのアクセス権限を持っていますが、ユーザー種別を変更することによって、一般ユーザーを管理ユーザーに変更することも出来ます。

ユーザーの種類	管理機能へのアクセス権	ワークスペースへのアクセス権	契約当たり作成可能ユーザー数
契約代表ユーザー(管理ユーザー)	その契約におけるすべての管理機能へのアクセス権を持つ	その契約に属するすべてのワークスペースへのアクセス権を 持つ	1
管理ユーザー	その契約におけるすべて、または一部の管理機能へのアクセ ス権を持つ	ユーザー作成後に、ワークスペースごとにアクセス権を設 定。権限を設定したワークスペース以外にはアクセス不可	199(一般ユーザとの合計)
一般ユーザー	管理機能へのアクセス権を持たない	ユーザー作成後に、ワークスペースごとにアクセス権を設 定。権限を設定したワークスペース以外にはアクセス不可	199(管理ユーザとの合計)



IAM詳細マニュアル

本シナリオの前提

• IAMはデフォルト設定のまま、APIをご利用頂いている状態を想定しております。

主なステップ(パターン1)

① 実行を許可するAPIの種類を記載したIAMロールを作成

- ② APIをご利用したい端末の送信元IPアドレスを記載したIAMロールを作成
- ③ 今回のAPIの権限変更を行うためのIAMグループを作成
- ④ ③にて作成したIAMグループに①及び②にて作成したIAMロールを紐づけ
- ⑤ API実行を許可する管理/一般ユーザーを ③にて作成したIAMグループに紐づけ
- ⑥ API実行を許可する管理/一般ユーザーをデフォルトIAMグループより削除

※複数契約をお持ちの場合は①~⑥を契約毎に実施ください

Before / After 概要



①実行を許可するAPIの種類を記載したIAMロール を作成

管理者メニューを選択



Allow_All_O peration

1.ビジネスポータル/パートナーポータルに契約代表ユーザーもしくは管理ユーザーにて ログイン後、SDPFポータルへ遷移 2.管理者メニューを選択

	ークスペースを選択		🜲 Υρταγ	◎ サポート 🔅 管理者メニュー
在のワークスペース				
		現在ワークスペースは選択	Rされていません。ここからワークスペースを選択してください。	
		I	ワークスペースを選択	
トービス稼働状況 【下のメニュー以外の稼働	対況は「すべてのメニューの稼働状況」	のリンクからご確認いただい	ナます。	ロ すべてのメニューの稼働状
⊘ 正常 Smart Data	a Platform クラウド/サーバー			◎ 詳細
文障 / メンテナンス情報 mart Data Platform ク ⁻ れ以外のメニューの情報	戦 ラウド/サーバー・ Flexible InterConn 乳は「すべてのメニューの故障 / メンテ;	ect に関する情報のみ表示さ トンス情報」のリンクからご	□ <u>すべてのメニ</u> れています。 査認いただけます。	ューの故障 / メンテナンス情
カテゴリー	メニュー名	地域	期間	
メンテナンス	Connection	Japan East	開始時刻: 2021-06-29 23:12 終了時刻: 2021-06-30 04:57(予定) タイムゾーン:+09:00 JST	◎ 詳細
メンテナンス	ポータル / API	Japan East, Japan West	: 開始時刻: 2021-06-22 20:00 終了時刻: 2021-06-22 20:28 タイムゾーン:+09:00 JST	◎ 詳細
メンテナンス	サーバーインスタンス, ファイ アウォール (Brocade 5600 outer), ファイアウォール (v X), ロードバランサー, Manay d Firewall/UTM/WAF	JP4 vR SR ge	開始時刻: 2021-06-21 22:00 終了時刻: 2021-06-22 04:15 タイムゾーン:+09:00 JST	0 詳細
故障(回復済)	Router(FW), Router(NAT)	Japan East	発生時刻: 2021-06-19 15:28 回復時刻: 2021-06-19 15:28 タイムゾーン:+09:00 JST	□ 詳細
メンテナンス	ポータル / API	JP3	開始時刻: 2021-06-28 10:00 終了時刻: 2021-06-28 12:00(予定) タイムゾーン:+09:00 JST	◎ 詳細
・ すべて見る				
知らせ				回 過去のお知ら
2021年6月8日 4	ネットワーク 🛛 <u>接続サービス</u>	追加のお知らせ		
2021年6月7日 全	全般 III Smart Data	Platform における東日本エ	リアの新リージョン(JP7)の提供開始について	
2021年6月4日 4	ネットワーク 🛛 🖉 次世代インタ	ーコネクトサービス「Flexib	le InterConnect」において、海外接続基盤の提供を開始	
2021年6月2日 4	ネットワーク	ection AWS(Public VIF)」ま structure」のJapan West(i	よび「FIC-PortのVLANブロック変更機能」および「Wasabi Object Storage広帯域」の提供開始と 互日本エリア)接続追加	FIC-Connection Ora
2021年5月27日	クラウド/サーバー 🛛 VMware vC	enter Serverの脆弱性対処(C	<u>:VE-2021-21985, CVE-2021-21986) に関する注意のお知らせ</u>	
0				

API権限管理をクリック

					2 contract-owner
(NTT Communications 7-2	スペースを選択			↓ リクエスト @	サポート 🌼 管理者メニュー
現在のワークスペース					ユーザー管理
				されていません。ここからワークスペースを資祝してください。	ユーザー情報一覧
					権限管理
				ワークスペースを選択	API権限管理
サービフ線御伊辺					料金
以下のメニュー以外の稼働状況					請求明細履歷(月別)
● 正常 Smart Data PI					@ <u>詳細</u>
故障 / メンテナンス情報					
カテゴリー	メニュー名		地域		
メンテナンス			Japan East		
メンテナンス				開始時刻: 2021-06-22 20:00 終了時刻: 2021-06-22 20:28 タイムゾーン:+09:00 JST	
メンテナンス	サーバーイ アウォール outer), フォ X), ロード/ d Firewall/	シスタンス, ファイ (Brocade 5600 vF ァイアウォール (vSR ペランサー, Manage WTM/WAF	.JP4 ? :	開始時刻: 2021-06-21 22:00 終了時刻: 2021-06-22 04:15 タイムゾーン:+09:00 JST	
				発生時刻: 2021-06-19 15:28 回復時刻: 2021-06-19 15:28 タイムゾーン:+09:00 JST	
メンテナンス				開始時刻: 2021-06-28 10:00 終了時刻: 2021-06-28 12:00(予定) タイムゾーン:+09:00 JST	
⊕ すべて見る					
お知らせ					
			latform における東日本エ!		
				よび「FIC-PortのVLANブロック変更機能」および「Wasabi Object Storage広帯域」の提供開始と、「F 9日本エリア)接続追加	



Allow_All_O peration

API権限管理画面 デフォルトでは「default」 IAM グループに紐づいています

CNTT Communications	ワークスペースを選択				о н.н. I	2 contract-owner
ダッシュポード ケ 梅岡管理	> IAMグループー覧			J 97121	0 ज ूम-२	♀ 管理者メニュー
API権限管理 IAMグループとIAMロー	-ルのAPI権限をそれぞれ設定できます。 IAMグループ一覧		IAMロール一覧			
IAMグループ	新規作成					
IAMグループ名	説明					
(-) default	default (all API allowed) ※ このIAMグループはシステムによって作成されたものであるため、編集できません。					詳細
	割当てユーザーのログインID	割当てIAMロール				
	<u>contract-owner</u> <u>hanako.yamada</u>	<u>default</u>				

管理/一般

ユーザー

デフォルト

デフォルト

Allow_All_O peration

ワークス

ペースA

IAMロール一覧をクリック



NTT Communications	ワークスペースを選択		■ UAT75	L contract-ow	vner
ダッシュボード > 権限管理	AMグループ一覧		- J71AF		-1-
API権限管理 IAMグループとIAMロ	ールのAPI権限をそれぞれ設定できます。				
	IAMグループ一覧	IA	Mロール一覧		
IAMグルーフ	*新規作成				
IAMグループ名	説明				
) default	default (all API allowed) ※ このIAMグループはシステムによって作成されたものであるため、編集できません。			詳細	
	割当てユーザーのログインID	割当てIAMロール			
	<u>contract-owner</u> <u>hanako.yamada</u>	default			

初期 IAME	没定ではdefault IAMロールのみ、 コールの新規作成をクリック	、存在する状態です。	ワークス ベースA	(管理/一般 ユーザー	<i>〒</i> フォルト	デフォルト Allow_All_O peration
NTT Communications	ワークスペースを選択		🌲 リクエスト 🛭 🌘	L contract-owner		
<u>ダッシュポード</u> > 権限管	理 > IAMロール一覧					
API権限管理						
IAMグループとIAMロ	ールのAPI権限をそれぞれ設定できます。					
	IAMグループ一覧	IAMロール一覧				
ІАМП-Л	新規作成					
IAMロール名	説明					
default	default (all API allowed) ※このIAMロールはシステムによって作成されたものであるため、編集できません。			詳細		

操作対象を指定するIAMDールを作成

			Allow_All_O peration
NTT Communications 7-2	スペースを選択	Contract-owner ポート	
<u>グッシュポード</u> > <u>権限管理</u> > <u>IAM</u>	<u>ロール一覧</u> > IAMロール新規作成		
IAMロール新規作成			
新しくIAMロールを作成できま	र ज		
 入力内容にお困り API権限の設定 バックアップやセ バックアップ・セ 	の場合は、チュートリアルをご確認ください。 <mark>方法</mark> キュリティ関連の一部メニューの操作画面については、APIの権限制御を行うことができません。これらの操作を制限したい場合は下記リンクから設定してください。 キュリティメニューの表示制限		
IAMロール名 🛛 🔊 🕅	Allow_All_Operation	0 19/ 60	
	※ 半角英数文字、利用可能記号(@, -, .(ピリオド), _(アンダー))の中から3~60文字で入力してください		
説明		0/ 255	ここでは、全ての APIの実行を許可
リソース 🕺			するイメージを記載しております
	"basePath": "/", "path": "/*", "verb": "*" }	•	
	※ API実行の際の条件をJSONのオブジェクト形式で入力してください <u>テンプレート</u> ※ 複数の条件を記入する場合には、オブジェクト同士を「,(コンマ)」でつなげてください	トから選択	
	キャンセル この内容で作成		
= NTT Limited and NTT Communication	s Corporation All Rights Reserved. IE フライバジーポリシー		10

ワークス ペースA

管理/一般 ユーザー

デフォルト

デフォルト



見/	い大るをクリック	
NTT Communications	ワークスペースを選択	💄 リクエスト 🥝 サポート 🔅 管理者メニュー
<u>ダッシュボード</u> > <u>権限管理</u>	> <u>IAMロール一覧</u> > IAMロール詳細	
IAMロール詳細 IAMロールの詳細情報を	確認できます。	■ IAMロール削除
基本情報		☆ 編集
IAMロール名	Allow_All_Operation	
	08785cea-d3d6-11eb-8df4-43be3e64de0c	
IAMロール種別	ユーザー定義	
説明		
リソース	{	
作成日時	2021-06-23 03:49:38 UTC	
(一覧へ戻る)		

20

デフォルト

デフォルト

(管理/一般) ユーザー

ワークス ペースA

②APIをご利用したい端末の送信元IPアドレスを記載したIAMロールを作成

		ワークス ペースA	(管理/一般 ユーザー		デフォルト
ΤΛΜΓ	コールの新担作成をクリック				
				l	Allow_All_O peration
NTT Communications	ワークスペースを選択		Aut		Allow only
ダッシュボード > 権限管理				「管理者メーユー	some_IPs
API権限管理					
IAMグループとIAMロー	ールのAPI権限をそれぞれ設定できます。				
	IAMグリーブー覧				
		IAMIL-ルー見			
IAMO-JU	新規作成				
IAMロール名	説明				
default	default (all API allowed) ※このIAMロールはシステムによって作成されたものであるため、編集できません。			詳細	
Allow_All_Oper ation				<u>詳細</u>	



ワークス

管理/一般

デフォルト

デフォルト

一覧へ	戻るをクリック	ワークス ペースA 管理/一般 ユーザー	デフォルト デフォルト Allow_All_O peration Allow_only_ some_IPs
	フークスペースを選択	🌲 リクエスト	▲ contract-owner ② サポート
ダッシュボード > 権限管理 >	IAMロール一覧 → IAMロール詳細		
IAMロール詳細	隺認できます。		■ IAMロール削除
基本情報			◆ 編集
IAMロール名	Allow_only_some_IPs		
IAMD-//ID	b861797a-d3d6-11eb-97de-c1066eb17b49		
IAMロール種別	ユーザー定義		
説明			
リソース	{"ipAddress": "203.0.113.0/24"}		
作成日時	2021-06-23 03:54:33 UTC		
< 一覧へ戻る			

③今回のAPIの権限変更を行うためのIAMグループ を作成

2つの[IAMグ]ールが作成されていることを確認し、 ループ一覧をクリック	7-77 «-78	 (管理/一般 ユーザー)(デフォルト IAM Whitelis t Group	デフォルト Allow_All_O peration Allow_only_ some_IPs
Communications	ワークスペースを選択		🌲 リクエスト	🚱 サポート	▲ contract-owner ☆ 管理者メニュー	
<u>ダッシュポード</u> > 権限管理	> IAMロール一覧					
API権限管理						
IAMグループとIAMロー	ルのAPI権限をそれぞれ設定できます。					
	IAMグループ一覧	IAMロール一覧				
IAMロール新	規作成					
IAMロール名	説明					
default	default (all API allowed) ※このIAMロールはシステムによって作成されたものであるため、編集できません。				詳細	
Allow_only_so me_IPs					<u>詳細</u>	
Allow_All_Oper ation					詳細	

IAMク	リープ新規作成をクリック		ワークス ベースA	デフォルト Allow_All_O peration Allow_only_ some_IPs
NTT Communications	ワークスペースを選択		💂 リクエスト 🛛 サポート	 ▲ contract-owner ☆ 管理者メニュー
<u>ダッシュボード</u> > 権限管法	聖 > IAMグループ一覧			
API権限管理 IAMグループとIAMロ	ールのAPI権限をそれぞれ設定できます。		「日本」に一覧	
	IAMソルーノー見		IAMロールー見	
IAMグルー	プ新規作成			
IAMグループ名	説明			
⊖ default	default (all API allowed) ※ このIAMグループはシステムによって作成されたものであるため、編集できません。			詳細
	割当てユーザーのログインID	割当てIAMロール		
	<u>contract-owner</u> <u>hanako.yamada</u>	<u>default</u>		

			管理/一般 ユーザー	デフォルト	デフォルト
IAMクル	ノーフ名を人力し、Iこの内容で作成。	」をクリック		IAM Whitelis	Allow_All_O
NTT Communications 7-72	R <mark>ースを選択</mark>	鼻 リクエスト 🛛 サポート	▲ contract-owner ✿ 管理者メニュー	L Group	
<u>ダッシュボード > 権限管理</u> > IAMグル	<u>ープー覧</u> > IAMグループ新規作成				some_IPs
IAMグループ新規作成					
新しくIAMグループを作成できま	す。ユーザーやIAMロールの割当ては、IAMグループ作成後可能となります。				
IAMグループ名 🕺	API_WhiteList_Group	0	19/ 60		
	※ 半角英数字、利用可能記号 (@, -, .(ピリオド), _(アンダー)) の中から3~60文字で入力してください		1		
説明			0/ 255		
			-		
	inponition All Rights Reserved. 1 回 フライバシーポリシー キャンセル この内容で作成				





IAMグループ一覧へ戻る

	フークスペースを選択	💄 contract-owner 鼻 リクエスト 🛛 サポート 🌣 管理者メニュー
<u>ダッシュボード</u> > <u>権限管理</u> >	> I <u>AMグループ一覧</u> > IAMグループ詳細	
IAMグループ詳細 IAMグループの詳細情報を	田を確認できます。	■ <u>IAMグループ削除</u>
基本情報		☆ 編集
IAMグループ名	API_WhiteList_Group	
IAMグループID	d87c62da-d3d4-11eb-bab7-ed903d86d570	
IAMグループ種別	ユーザー定義	
説明		
作成日時	2021-06-23 03:41:08 UTC	
割当てユーザー		♦ 編集
ログインID		
割当てIAMロール		♀ 掘集
IAMロール名		
< <u>一覧へ戻る</u>		

④ ③にて作成したIAMグループに①及び②にて作 成したIAMロールを紐づけ

IAMグ	ブループが作成されていることを研	霍認し、詳細を クリ	ワークス ペースA シーザー シーゲー	デフォルト デフォ IAM Whitelis Pera	オルト w_All_O ation
ITT Communications	ワークスペースを選択		🐥 リクエスト 🛛 🔞 サポー	L contract-owner ↓ 管理者メニュー Allow	w_only_
<u>ダッシュボード</u> > 権限管理	_ > IAMグループ一覧			som	ie_IPs
API権限管理 IAMグループとIAMロー	ールのAPI権限をそれぞれ設定できます。	~			
	IAMグループ一覧	IAN	ロール一覧		
IAMグループ IAMグループ名	新規作成 説明				
⊖ default	default (all API allowed) ※ このIAMグループはシステムによって作成されたものであるため、編集できません。			詳細	
	割当てユーザーのログインID	割当てIAMロール			
	<u>contract-owner</u> <u>hanako.yamada</u>	default			
API_WhiteList_ Group				詳細	
	割当てユーザーのログインID	割当てIAMロール			



先程作成した2つのIAMロールを選択し、変更を完了をクリック	ピー般 ザー デフォルト デフォルト IAM Allow_All_O peration
L contract-owner D = 0,2 × -2,5 変沢 D = 0,2 × -2,5 z D = 0,2 ×	L Group
<u>ダッシュボード</u> > <u>権限管理</u> > IAMグループ一覧 > IAMグループ詳細 > 割当てIAMロール編集	some_IPs
割当てIAMロール編集	
IAMグループに所属するIAMロールを変更できます。	
基本情報	
IAMグループ名 API_WhiteList_Group	
IAMグループID d87c62da-d3d4-11eb-bab7-ed903d86d570	
説明	
割当てIAMロール	
1つのIAMグループに所属するIAMロール同士はAND条件となります。	
IAMロール名 説明	
default (all API allowed) ※ システム定義のIAMロールはユーザー定義のIAMグループに所属できません	
Allow_only_some_IPs	
Allow_All_Operation	
キャンセル 変更を完了 クロー・シー・シー・シー・シー・シー・シー・シー・シー・シー・シー・シー・シー・シー	

⑤API実行を許可する管理/一般ユーザーを ③にて作成 したIAMグループに紐づけ

割当ユーザの編集をクリック

	-クスペースを選択	▲ contract-owner
ダッシュボード > 権限管理 >	IAMグループー覧 > IAMグループ詳細	鼻 リクエスト ② サポート ◎ 管理者メニュー
IΔ Μ グリ. 一 プ 詳細		
IAMグループの詳細情報を	崔認できます。	
(i) ユーザーやIAME ユーザーやIAME	ールが割当てられている場合、IAMグループは削除できません。 ールの割当てを解除した後に削除を行ってください。	
基本情報		☆ 編集
IAMグループ名	API_WhiteList_Group	
IAMグループID	d87c62da-d3d4-11eb-bab7-ed903d86d570	
IAMグループ種別	ユーザー定義	
説明		
作成日時	2021-06-23 03:41:08 UTC	
削当てユーザー		☆ 編集
ログインID		
割当てIAMロール		☆ 編集
IAMロール名		
Allow_only_some_IPs		詳細
Allow_All_Operation		詳細



	リークス ペースA 官型一般 ユーザー	デフォルト デフォルト
割り当てるユーザを選択して、変更を完了をクリック		IAM Allow_All_O Whitelis peration
「NTT Communications ワークスペースを選択	L contract-owner	L Group
<u>ダッシュボード</u> > <u>権限管理</u> > <u>IAMグループー覧</u> > <u>IAMグループ詳細</u> > 割当てユーザー編集		Allow_only_ some_IPs
割当てユーザー編集		
IAMグループに所属するユーザーを変更できます。		
基本情報		
IAMグループ名 API_WhiteList_Group		
IAMグループID d87c62da-d3d4-11eb-bab7-ed903d86d570		
説明		
割当てユーザー		
ユーザーが複数のIAMグループに所属した場合はOR条件となります。		
ログインID		
contract-owner 契約代表 ※ 契約代表ユーザーはユーザー定義のIAMグループに所属できません。		
Manako.yamada		
ANTI Livited and NTT Construction All Blotts Baseved - 1 印 フライバシーボリシー		

一覧	へ戻る		ワークス ペースA	管理/一般 ユーザー	デフォルト IAM Whitelis	デフォルト Allow_All_O peration
(NTT Communications	● test_workspace > ● メニュー	鼻 リクエスト	💄 contract-owne 、 👩 サポート 🔅 管理者メニュ			
<u>ダッシュボード</u> > 権限管理	> IAMグループー覧 → IAMグループ詳細					Allow_only_ some_IPs
IAMグループ詳 IAMグループの詳細情報	細					
(i) ユーザーやIA ユーザーやIA	Mロールが割当てられている場合、IAMグループは削除できません。 Mロールの割当てを解除した後に削除を行ってください。					
基本情報			☆ 編	集		
IAMグループ名	API_WhiteList_Group					
IAMグループID	d87c62da-d3d4-11eb-bab7-ed903d86d570					
IAMグループ種別	ユーザー定義					
説明						
作成日時	2021-06-23 03:41:08 UTC					
割当てユーザー			♦ 編	集		
ログインID						
hanako.yamada			詳細			
割当てIAMロール			☆ 編	<u>集</u>		
IAMロール名						
Allow_only_some_	_IPs		詳細			
Allow_All_Operati	on		詳細			
一覧へ戻る						

⑥API実行を許可する管理/一般ユーザーをデフォルト IAMグループより削除



割当	てユーザの編集をクリック	ワークス ペースA	管理/一般 ユーザー	デフォルト	デフォルト Allow_All_O peration
	est_workspace > 📀 X=ュー	💄 contract-owner 鼻 リクエスト 🛛 サポート 🔅 管理者メニュー	-		
<u>ダッシュボード</u> > <u>権限管理</u> >	IAMグループ一覧_ ≻ IAMグループ詳細				some_IPs
IAMグループ詳細 IAMグループの詳細情報を	崔認できます。				
(i) このIAMグルーフ	゚はシステムによって作成されており、削除できません。]		
基本情報					
IAMグループ名	default				
IAMグループID	8ff7b02a-fa20-11e5-9f3d-c37957dbbd00				
IAMグループ種別	システム定義				
説明	default (all API allowed)				
作成日時	2016-04-04 04:49:17 UTC				
割当てユーザー		☆ 編組	<u>長</u>		
ログインID			Τ		
contract-owner		詳細			
hanako.yamada		詳細			
割当てIAMロール					
IAMロール名					
default		詳細			
く <u>一覧へ戻る</u>					

				ワークス ペースA 管理 ユー	リー般 ザー デフォルト	デフォルト
ユー+	がの割当てを外し、	変更を完了をな	フリック		MAI	Allow All O
				2 contract-owner	Unitelis t Group	peration
			<u> </u>	リクエスト 👩 サポート 🔅 管理者メニュー		Allow_only_
	→ <u>IAM/フルーノー見</u> → <u>IAM/フルーノ計画</u> → 前目(ユーリー編集					
割当 (ユーサー)	編集 コーザーを恋雨できます					
	-) ~ (&C (C &) 0					
基本情報	default					
IAM7//-7ID	811/ b02a-та20- 1 1 e5-9т3d-c3/95/ dbbd00					
説明	default (all API allowed)					
割当てユーザー						
ユーザーが複数のIAMグ	ループに所属した場合はOR条件となります。					
ログインID						
contract-ow	ner 契約代表 ※ 契約代表ユーザーの割当ては編集できません。					
hanako.yama	da					
		キャンセル				
= NTT Limited and NTT Commu		モデノビル変更を元丁				



主なステップ(パターン2)

①新たに一般ユーザーを作成
②一般ユーザーを管理ユーザに変更
③ ②で作成した管理ユーザーをワークスペースに紐づけ
④ ②で作成した管理ユーザーをパターン1で作成したIAMグループに紐づけ
⑤ ②で作成した管理ユーザーをデフォルトIAMグループより削除 ※複数契約をお持ちの場合は①~⑤を契約毎に実施ください Before / After 概要



①新たに一般ユーザーを作成



以下チュートリアルに従ってユーザを作成ください

①-1 ビジネスポータルをご利用のお客様

- 以下チュートリアルを御覧ください
 - <u>https://sdpf.ntt.com/docs/about-sss/tutorials/rsts/user/accounts.html</u>

①-2 パートナーポータルをご利用のお客様

- 以下チュートリアルを御覧ください
 - <u>https://sdpf.ntt.com/docs/partner/tutorials/partner/paccounts.html#id2</u>

※なお、ログインIDは「hanako.yamada_dummy@ntt.com_ecid***」の様な形式で表示されますが、本資料では便宜上 「hanako.yamada」と表示しております。

②一般ユーザーを管理ユーザに変更



1.ビジネスポータル/パートナーポータルに契約代表ユーザーもしくは管理ユーザー にてログイン後、SDPFポータルへ遷移 2.管理者メニューを選択

	クスペースを選択		🌲 IJģī.	ι⊧ ⊚ ຫ ¦−⊦	Contract-ow 管理者メニ
在のワークスペース					
		現在ワークスペースは選択	Rされていません。ここからワークスペースを選択してください。		
		I	ワークスペースを選択		
ービス稼働状況 下のメニュー以外の稼働状	(況は「すべてのメニューの稼働状況	」のリンクからご確認いただに	けます。	ם <u>זיירסא</u>	<u>ニューの稼働</u>
⊘ 正常 Smart Data	Platform クラウド/サーバー				◎詳細
暲 / メンテナンス情報			日 すべてのメ	の故障 /	メンテナンス
nart Data Platform クラ	ウド/サーバー・ Flexible InterCon	nect に関する情報のみ表示さ	れています。		~~/////
れ以外のメニューの情報は	は「すべてのメニューの故障 / メンテ	ナンス情報」のリンクからご	確認いただけます。		
カテゴリー	メニュー名	地域	期間		
メンテナンス	Connection	Japan East	開始時刻: 2021-06-29 23:12 終了時刻: 2021-06-30 04:57(予定) タイムゾーン:+09:00 JST		◎詳細
メンテナンス	ポータル / API	Japan East, Japan Wes	t 開始時刻: 2021-06-22 20:00 終了時刻: 2021-06-22 20:28 タイムゾーン:+09:00 JST		◎ 詳細
メンテナンス	サーバーインスタンス, ファ アウォール (Brocade 560(outer), ファイアウォール (X), ロードバランサー, Man d Firewall/UTM/WAF	イ JP4) vR vSR age	開始時刻: 2021-06-21 22:00 終了時刻: 2021-06-22 04:15 タイムゾーン:+09:00 JST		▣ 詳細
故障(回復済)	Router(FW), Router(NAT)	Japan East	発生時刻: 2021-06-19 15:28 回復時刻: 2021-06-19 15:28 タイムゾーン:+09:00 JST		◎ 詳細
メンテナンス	ポータル / API	JP3	開始時刻: 2021-06-28 10:00 終了時刻: 2021-06-28 12:00(予定) タイムゾーン:+09:00 JST		◎ 詳紙
④ すべて見る					
知らせ				ſ	⊒ <u>過去のお知</u>
2021年6月8日 ネ	ットワーク 回 接続サービ	<u>ス追加のお知らせ</u>			
2021年6月7日 全統	段	a Platform における東日本エ	リアの新リージョン(JP7)の提供開始について		
2021年6月4日 ネ	ットワーク	ターコネクトサービス「Flexib	ble InterConnect」において、海外接続基盤の提供を開始		
2021年6月2日 ネ	ットワーク © <u>「FIC-Con</u> cle Cloud Infr	nection AWS(Public VIF)」ま astructure」のJapan West(i	sよび「FIC-PortのVLANブロック変更機能」および「Wasabi Object Storage広帯域」の提供開始 西日本エリア)接続追加	と、「FIC-Conr	nection Ora
2021年5月27日 ク	ラウド/サーバー 👘 <u>VMware v</u>	Center Serverの脆弱性対処((<u>CVE-2021-21985, CVE-2021-21986) に関する注意のお知らせ</u>		
0.0.0.0					

ユーザ情報一覧をクリック

				2 contract-owner
NTT Communications			鼻 リクエスト	🕜 サポート 🌼 管理者メニュー
現在のワークスペース				ユーザー管理
			べされていません。ここからワークスペースを選択してください。	ユーザー情報一覧
			ワークスペースを選択	權限管理
				料金
サービス稼働状況 以下のメニュー以外の稼働状況は				···· 請求明細履歷(月別)
● 正常 Smart Data Platf				
<mark>故障 / メンテナンス情報</mark> Smart Data Platform クラウド/ それ以外のメニューの情報は「す				
カテゴリー	×=a-&	地域	30200	
メンテナンス		Japan East		
メンテナンス			t 開始時刻: 2021-06-22 20:00 終了時刻: 2021-06-22 20:28 タイムゾーン:+09:00 JST	
メンテナンス	サーバーインスタンス, ファイ アウォール (Brocade 5600) outer), ファイアウォール (vS X), ロードパランサー, Manag d Firewall/UTM/WAF	JP4 /R R	開始時刻: 2021-06-21 22:00 終了時刻: 2021-06-22 04:15 タイムゾーン:+09:00 JST	
			発生時刻: 2021-06-19 15:28 回復時刻: 2021-06-19 15:28 タイムゾーン:+09:00 JST	
メンテナンス			開始時刻: 2021-06-28 10:00 終了時刻: 2021-06-28 12:00(予定) タイムゾーン:+09:00 JST	
④すべて見る				
お知らせ				
		Platform における東日本エ		
			なび「FIC-PortのVLANブロック変更機能」および「Wasabi Object Storage広帯域」の提供開始と、 西日本エリア)接続追加	



作成したユーザの詳細をクリック	(ワークス ペースA	契約代表 ユーザー		デフォルト	デフォルト
			管理ユーサ	ř–	IAM Whitelis	Allow_All_O peration
Communications Stest_workspace > SX=1-				・ リクエスト	◎ サポート	Contract-owner Contract-owner Allow_only_ some IPs
<u>ダッシュボード</u> > ユーザー情報一覧						
ユーザー情報一覧 管理ユーザーと一般ユーザーを一覧で確認できます。 × 管理ユーザー × 一般ユーザー						
管理ユーザー						
ログインID	ユーザー 操作	ワークスペース 操作	請求履歴 閲覧	API 権限管理	ユーザー 種別管理	
contract-owner あなた 契約代表	0	•	0	0	0	詳細
ー般ユーザー ユーザー新規作成						
ログインID						
hanako.yamada						詳細



必要な権限を付与し、変更を完了をクリック





<u>ダッシュポード</u> > <u>ユーザー情報一覧</u> > <u>ユーザープロファイル</u> > ユーザー種別管理

ユーザー種別管理

ユーザー種別を変更することができます。

管理ユーザーを選択した場合は「操作権限をカスタマイズする」チェックボックスにチェックを入れることで権限をカスタマイズすることができます。 ただし、カスタマイズした場合も対象ユーザーのユーザー種別は管理ユーザー として表示されます。

() 「API権限管理」を利用してポータル内に関するAPIの権限管理を設定している場合、本機能でユーザー種別を設定しても有効にならない場合があります。API権限管理の設定を確認の上ご利用ください。 対象ユーザーがログイン中の場合は、変更後の設定を反映させるためには再ログインが必要になります。

基本情報

	ログインID	hanak	o.yamada			
	ユーザーID	ecid10	011094537			
1.	ーザー種別					
	ユーザー種別	0	管理ユーザー	○ 一般ユーザー	▶ 操作権限をカスタマイズする	
櫐	作権限					
	操作権限		説明			
	🔽 ユーザー操作		契約内の他ユー 一般ユーザーは	ザーの参照・管理を行う相 自身のみ管理可能です。	審 限です。	
	✓ ワークスペース	、操作	パ ワークスペースの作成、削除、アクセス権設定の権限です。(ユーザー操作管理権限必須) 一般ユーザーは自身にアクセス権が設定されたワークスペースの参照のみ可能です。			
	▶ 料金情報		料金情報を参照 一般ユーザーは	する権限です。 利用できません。		
	✓ API権限管理	1	IAMグループお 一般ユーザーは	よびIAMロールの作成、編 自身が所属するIAMグルー	≣集、削除、割当て編集の権限です。(ユーザー操作管理権限必須) −プおよびIAMロールの参照のみ可能です。	
	Same All Street Barrie					

✓ ユーザー種別変更 ユーザー種別と操作権限を編集する権限です。(ユーザー操作管理権限必須) 一般ユーザーは自身のユーザー種別と操作権限の参照のみ可能です。

③②で作成した管理ユーザーをワークスペースに紐づけ



該当ユーザが利用するワークスペースの「選択」をクリック



ワークス ペースA

				2 contract-owner
NTT Communications	リークスペースを選択	鼻 リクエスト	<i></i> サポート	🔅 管理者メニュー
<u>ダッシュボード</u> > ワークスペ	ス一覧			
ワークスペース・	一覧			
現在管理しているワーク	スペース情報を一覧で確認できます。			
ワークスペース	新規作成			
ワークスペース名	說明			
test_workspace	test_workspace			選択
				選択
				選択

「アクセ	ス権の編集	[]をクリック	ワークス ペースA	契約代表 ユーザー 管理ユーザー	デフォルト デフォル IAM Whitelis t Group Allow Allow_ some	All_O on
	test_workspace 🗦 💿 X=ュー			🐥 リクエスト 💿 サポート 🐇	 ■ 管理者メニュー	
現在のワークスペース				<u>ワークス</u>	<u>ペース切り替え</u>	
test_workspace ID ws0000732651 詳細 アクセス権の ① 利用可能なメニュー	2 <i>e</i> <i>∂</i> コピー 編集 一を見る					
サービス稼働状況 以下のメニュー以外の稼働	動状況は「すべてのメニューの稼働	が状況」のリンクからご確認い	ただけます。	回 <u>すべてのメニュ</u>	一の稼働状況	
📀 正常 Smart Da	ta Platform クラウド/サーバー				◎ <u>詳細</u>	
故障 / メンテナンス情 Smart Data Platform ク それ以外のメニューの情報	報 ラウド/サーバー・ Flexible Inter 服は「すべてのメニューの故障 / ン	rConnect に関する情報のみま メンテナンス情報」のリンクか	示されています。 らご確認いただけます。	❷ <u>すべてのメニューの故障 / メン</u>	テナンス情報	
カテゴリー	メニュー名	地域	期間			
メンテナンス	Connection	Japan East	開始時刻: 2021-06-29 23:12 終了時刻: 2021-06-30 04:57(予定) タイムゾーン:	:+09:00 JST	@ 詳細	

作成したユーザを選択して「変更を完了」をクリック 複数ワークスペース紐付ける必要がある場合は繰り返す



		2 contract-owner	
WTTCommunications test_workspace > test_	🜲 リクエスト	❷ サポート	🔅 管理者メニュー
<u>ダッシュボード</u> > <u>ワークスペース一覧</u> > <u>ワークスペース詳細</u> > アクセス権の編集			
アクセス権の編集			
ワークスペースのアクセス権を編集できます。			
基本情報			
test_workspace			
test_workspace			
ID ws0000732651 <i>0</i> コピー			
作成日時 2021-06-23 02:59:11 UTC			
リージョン毎のテナントID			
サービスが選択されると必要に応じて各リージョンのテナントが追加されます。			
アクセス権			
チェックされたユーザーにアクセス権が与えられます。			
ログインID			
✓ Contract-owner 契約代表 ※ 契約代表は変更できません。			
hanako.yamada			



キャンセル

④ ②で作成した管理ユーザーをパターン1で作成したIAMグループに紐づけ

管理者メニューからAPI権限管理をクリック

				2 contract-owner
NTT Communications 7-72*	一スを選択		リクエスト	◎ サポート 🍦 管理者メニュ
現在のワークスペース				ユーザー管理
			されていません。ここからワークスペースを選択してください。	ユーザー情報一覧
		ALT TAX ANALA		権限管理
			ワークスペースを選択	API権限管理
サービフ 絵画字 海				料金
以下のメニュー以外の稼働状況は				請求明細履歷(月別)
● 正常 Smart Data Platfe				
故障 / メンテナンス情報 Smart Data Platform クラウド/ それ以外のメニューの情報は「す				
カテゴリー	メニュー名	地域	10100	
メンテナンス		Japan East		
メンテナンス			開始時刻: 2021-06-22 20:00 終了時刻: 2021-06-22 20:28 タイムゾーン:+09:00 JST	
メンテナンス	サーパーインスタンス, ファイ アウォール (Brocade 5600 outer), ファイアウォール (vS X), ロードパランサー, Mana d Firewall/UTM/WAF	′ JP4 ∨R SR ge	開始時刻: 2021-06-21 22:00 終了時刻: 2021-06-22 04:15 タイムゾーン:+09:00 JST	
			発生時刻: 2021-06-19 15:28 回復時刻: 2021-06-19 15:28 タイムゾーン:+09:00 JST	
メンテナンス			開始時刻: 2021-06-28 10:00 終了時刻: 2021-06-28 12:00(予定) タイムゾーン:+09:00 JST	
④ すべて見る				
お知らせ				
		Platform における東日本工!		
			よび「FIC-PortのVLANプロック変更機能」および「Wasabi Object Storage広帯域」の提供開始と、 9日本エリア)接続追加	



IAMグ	ブループ一覧をクリック	ワークス ベースA	契約代表 ユーザー 管理ユーザー	⁷ 7πμλ IAM Whitelis t Group	デフォルト Allow_All_O peration Allow_only_ some_IPs
			リクエスト 🛛 サポート	🔅 管理者メニュー	
<u>API権限管理</u> IAMグループとIAMロー	-ルのAPI権限をそれぞれ設定できます。 IAMグループ一覧	IAMロール一覧			
IAMロール第	所規作成				
IAMロール名	説明				
default	default (all API allowed) ※このIAMロールはシステムによって作成されたものであるため、編集できません。			詳細	
Allow_only_so me_IPs				詳細	
Allow_All_Oper ation				詳細	

パター	ン1で作成したIAMグループの詳	羊細をクリック	ワークス ペースA 契約代表 ユーザー デフォルト 管理ユーザー IAM Whitelis	デフォルト Allow_All_O peration
NTT Communications	ワークスペースを選択		↓ リクエスト ② サポート ◇ 管理者メニュー	Allow_only_
<u>ダッシュボード</u> > <u>権限管理</u>	> IAMグループ一覧			some_IPs
API権限管理	ルのAPI権限をそれぞれ設定できます。			
	IAMグループ一覧		IAMロール一覧	
IAMグループ第 IAMグループ名	f規作成 説明			
) default	default (all API allowed) ※ このIAMグループはシステムによって作成されたものであるため、編集できません。		詳細	
	割当てユーザーのログインID	割当てIAMロール		
	<u>contract-owner</u> <u>hanako.yamada</u>	default		
API_WhiteList_ Group			詳細	
	割当てユーザーのログインID	割当てIAMロール		

割当	ユーザの編集をクリック	「ワークス ペースA	契約代表 ユーザー 管理ユーザー	デフォルト IAM Whitelis	([デフォルト Allow_All_O peration
	フークスペースを選択	🚊 Uクエスト 👩 サポート 🌣 管理者メニュー				Allow only
<u>ダッシュボード</u> > <u>権限管理</u> >	→ <u>IAMグループ一覧</u> → IAMグループ詳細				٢	some_IPs
IAMグループ詳細 IAMグループの詳細情報を	日 E確認できます。					
() ユーザーやIAM ユーザーやIAM	ロールが割当てられている場合、IAMグループは削除できません。 ロールの割当てを解除した後に削除を行ってください。					
基本情報		◆ 編集				
IAMグループ名	API_WhiteList_Group					
IAMグループID	d87c62da-d3d4-11eb-bab7-ed903d86d570					
IAMグループ種別	ユーザー定義					
説明						
作成日時	2021-06-23 03:41:08 UTC					
割当てユーザー		☆ 編集				
ログインID						
割当てIAMロール		☆ 編集				
IAMロール名						
Allow_only_some_IF	Ps	詳細				
Allow_All_Operation	1	詳細				
く <u>一覧へ戻る</u>						

作成したユーザを選択して、変更を完了をクリック	フークス ベースA ジェーザー 管理ユーザー	デフォルト デフォルト TAM Whitelis
「NTT Communications ワークスペースを選択	▲ リクエスト 📀 サポート 🌼 管理者メニュー	t Group
<u>ダッシュボード</u> > <u>推限管理</u> > <u>IAMグループ一覧</u> > <u>IAMグループ詳細</u> > 割当てユーザー編集		Allow_only_ some_IPs
割当てユーザー編集		
IAMグループに所属するユーザーを変更できます。		
基本情報		
IAMグループ名 API_WhiteList_Group		
IAMグループID d87c62da-d3d4-11eb-bab7-ed903d86d570		
説明		
割当てユーザー		
ユーザーが複数のIAMグループに所属した場合はOR条件となります。		
ログインID		
contract-owner 契約代表 ※ 契約代表ユーザーはユーザー定義のIAMグループに所属できません。		
hanako.yamada		
e NTT Limited and NTT Communications Corporation All Rights Reserved. 「ロープライバシーボリシー		

一覧	へ戻る	ワークス ベースA	契約代表 ユーザー 管理ユーザー	デフォルト IAM Whitelis	デフォルト Allow_All_O peration
	test_workspace 〉 ⊚ メニュー	L contract- ↓ リクエスト 💿 サポート 🏠 管理者>	owner		
<u>ダッシュボード</u> > 権限管理 >	<u>IAMグループー覧</u> → IAMグループ詳細				Allow_only_ some_IPs
IAMグループ詳細 IAMグループの詳細情報を	確認できます。				
i ユーザーやIAM ユーザーやIAM	ロールが割当てられている場合、IAMグループは削除できません。 ロールの割当てを解除した後に削除を行ってください。				
基本情報		o	- 編集		
IAMグループ名	API_WhiteList_Group				
IAMグループID	d87c62da-d3d4-11eb-bab7-ed903d86d570				
IAMグループ種別	ユーザー定義				
説明					
作成日時	2021-06-23 03:41:08 UTC				
割当てユーザー		0	+ 編集		
ログインID					
hanako.yamada		詳	H		
割当てIAMロール		0	+ 編集		
IAMロール名					
Allow_only_some_IF	s	詳	E Contraction of the second se		
Allow_All_Operation		詳	佃		
E , E 7					

⑤ ②で作成した管理ユーザーをデフォルトIAMグループより削除



割当	てユーザの編集をクリック	7-72 ベースA	契約代表 ユーザー	デフォルト	デフォルト Allow_All_O peration
	test_workspace 〉 ⊚ メニュー	💄 リクエスト 🛛 サポート 🏠 管理者メニュー			
<u>ダッシュポード</u> > 権限管理 >	<u>IAMグループ一覧</u> → IAMグループ詳細				Allow_only_ some_IPs
IAMグループ詳細 IAMグループの詳細情報を	確認できます。				
i このIAMグルー	プはシステムによって作成されており、削除できません。				
基本情報					
IAMグループ名	default				
IAMグループID	8ff7b02a-fa20-11e5-9f3d-c37957dbbd00				
IAMグループ種別	システム定義				
説明	default (all API allowed)				
作成日時	2016-04-04 04:49:17 UTC				
割当てユーザー		☆ 編集	1		
ログインID			r -		
contract-owner		詳細			
hanako.yamada		詳細			
割当てIAMロール					
IAMロール名					
default		詳細			
く <u>一覧へ戻る</u>					

作成し	」たユーザの割当を外し、変更を完了をクリック			2約代表 1-ザ-	デフォルト IAM Whitelis)(}{	デフォルト Allow_All_O peration
NTT Communications 💿 to	test_workspace > 💿 🗡 ニュー	鼻 リクエスト 🛛 サポ-	L contract-owner -ト ⇔ 管理者メニュー		<u> </u>		
ダッシュボード > 権限管理 >	I <u>AMグループ一覧</u> → <u>IAMグループ詳細</u> → 割当てユーザー編集					J	Allow_only_ some_IPs
割当てユーザー編集							
IAMグループに所属するユー	ーザーを変更できます。						
基本情報							
IAMグループ名	default						
IAMグループID	8ff7b02a-fa20-11e5-9f3d-c37957dbbd00						
説明	default (all API allowed)						
割当てユーザー							
ユーザーが複数のIAMグルー	ープに所属した場合はOR条件となります。						
ログインID							
contract-owne	er 契約代表 ※ 契約代表ユーザーの割当ては編集できません。						
hanako.yamada							
	キャンセルの変更を完了						
= NTT Limited and NTT Communicat	ations Consortation All Rights Reserved.						